Installazione dell' Area di lavoro "Classica di Autocad"

Procedimento:

1- Nella videata iniziale di Autocad cercare la rotellina "Impostazioni" , in basso a destra nella barra di stato, per il **passaggio da un'area di lavoro a un'altra**, cliccare su essa e dopo su **Personalizza**.

2- Si aprirà una finestra con quattro quadranti disponibili.

Nel primo quadrante, alto a sinistra, cliccare col destro del mouse su **Area di lavoro** e dopo su **Nuova area di lavoro**.

Apparirà, nell'elenco delle Aree di lavoro sempre in alto a sinistra, una nuova area chiamata **Area di lavoro1**: rinominarla **Classica di Autocad** e premere il tasto **Invio**.

3- Nel secondo quadrante, alto a destra, cliccare su **Personalizza area di lavoro**.

Nel primo quadrante, che cambierà la sua conformazione, cliccare dentro il quadrato a sinistra di **Menù**. Apparirà il segno di spunta V.

4- Sopra Menù, sempre nel primo quadrante, si trova la **Barra degli strumenti**, espanderla cliccando sul segno "+" a sinistra di essa.

Sull'elenco che si aprirà spuntare, cliccando dentro i quadratini a sinistra,

Disegna, ordine di visualizzazione, Interroga, Edita, Proprietà, Layer e Standard (in seguito, sulla base delle esigenze del disegno, se ne potranno aggiungere altre cliccando col destro su una barra qualsiasi).

5- Cliccare sul pulsante **Fatto** nel quadrante in alto a destra.

6- Nel quadrante Proprietà (in basso a destra) si trova la voce **Barra dei menù** impostata su **Off**:

impostarla su **On**

7- Cliccare su **Applica** e dopo su **OK**.

8- Infine, per selezionare l'Area di lavoro Classica di Autocad, cliccare sulla rotellina Impostazioni, sempre nella barra di stato in basso a destra , e selezionare la nuova opzione **Classi di Autocad (Molto utilizzata negli studi di grafica)**

Per rimuovere lo spazio in alto, riservato alle RIBON, cliccare col destro del mouse all'interno di esso e selezionare l'opzione "**chiudi**",